

Referenzkarte Sparta DOS

Kommando Eingabe [Dn:][Path>]fname [Parameter] <return>
(Bei BAT Dateien den Extender BAT nicht eingeben)

Erlaubte Dateinamen A...Z 0...9 _ (Der Unterstrich)

Dateinamen-Format fname.ext (8.3)

Path [>][dname>...dname]
> Start im Hauptverzeichnis MAIN

Path [<][<...<][dname>...dname]
< bewegt das Verzeichnis wieder nach Stamm zurück

Dn: Laufwerk wechseln

DIR Directory anzeigen (es wird *.* angenommen)
Dir[Dn:][fname[.ext]]

DIRS Directory in Kurzform mit Schreibschutz-Anzeige

?DIR Zeigt den Pfad zu einem bestimmten Directory an
?DIR [Dn:][pfad]

MD [Dn:]pfad Directory erstellen

CD [Dn:]pfad in untergeordnete Directory wechseln

CD < in übergeordnete Directory wechseln

RD [Dn:]pfad Directory (leer) löschen

TREE [Dn:][pfad] /F DIR-Baum anzeigen /F = mit Dateien

LOCK [Dn:] Diskette schützen

UNLOCK [Dn:] Diskette freigeben

CHVOL [Dn:]vname Diskname ändern

PROTECT [Dn:][pfad>]fname[.ext] File schützen

UNPROTECT [Dn:][pfad>]fname[.ext] File freigeben

ERASE [Dn:][pfad>][fname[.ext]] File löschen

UNERASE [Dn:][pfad>][fname[.ext]] File wiederherstellen

RENAME [Dn:][pfad>]fname[.ext] fname[.ext] File umbenennen

COPY [Dn:][pfad>]fname[.ext] [Dn:][pfad>]fname[.ext] [/A] File(s) kopieren

Beispiele:

XINIT ,2 (Dn),1 (40 Tracks),1 (Single),TEST (Name),N (US-Doubler) <return>
DUPDISK ,1 (Quelle),2 (Ziel), <return>

D2:
HDINIT.COM
COPY D2:*.* D1:
D1:
BOOT.COM X32G.DOS

BASIC OFF
BASIC ON
CAR zum BASIC

COPY D1:readme.txt P: (Datei zum Drucker schicken)
COPY E: D1:INPUT.BAT (<return> Datei Eingabe, Abschluss mit CTRL-3)

RD130 Dn: RamDisk 130XE installieren